Настройка подключения по локальной сети еТелеком в OC Microsoft Windows XP

1. Нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Панель управления».

() Internet Explorer	赺 Мои документы
Электронная почта Outlook Express	В Недавние документы →
Windows Messenger	Моя музыка
🐨 Знакомство с Windows XP	😡 Мой компьютер
Мастер переноса файлов и	🧐 Сетевое окружение
О нараметров	Ианель управления
Маш.ки Агент	уиолчанию
Блокнот	С Подключение
	Принтеры и факсы
	Оправка и поддержка
	Поиск
Все программы	Е Выполнить
💋 Выход из системы 🛛 💽 Завершение работы	

2. Выберите «Сетевые подключения».



3. Щелкните 2 раза левой кнопкой мыши по «Подключение по локальной сети».

🏂 Сетевые подключения		-OX
файл Правка Вид Избранное Сер	вис Дополнительно Справка	
🚱 Назад 👻 🕥 – 🏂 🔎 Поиск	💫 Папки 🔠 т	
Адрес: 💊 Сетевые подключения 🗾 🔁 Переход		
Сетевые задачи 🛛 🛠	ЛВС или высокоскоростной Интернет	
 Создание нового подключения Изменить паражетры бранджаузра Windows 	Подключение по локальной сети 4 Подключено 1394-совдинение Отключено	
См. также 🕆	🗠 📩 Сетевой адаптер 1394	
 Диагностика сетевых неполадок 		
Другие места 🖈		
 Ванель управления Сетевое окружение Мон документы Мон документы Мой компьютер 		
Подробно 🛠		
Сетевые подключения Системная папка		

4. Выберите «Свойства»

Состояние Подключение по ло	кальной сети 🔋
Общие Поддержка	
Подключение	
Состояние:	Подключено
Длительность:	1 день 01:51:46
Скорость:	100.0 Мбит/с
- Активность Отправлено — С	🛐 — Принято
Пакетов: 832 611	915 365
Свойства Отключить	

5. Щелкните 2 раза левой кнопкой мыши по «Протокол Интернета (TCP/IP)»

上 Подключение по локальной сети - свойства 🥂 🛛		
Общие Проверка подлинности Дополнительно		
Подключение через:		
зСот 3C920B-EMB-WNM Integrated Настронть		
Компоненты, используемые этим подключением:		
🗆 📮 Планировщик пакетов QoS 🛛 🔺		
AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.3.0		
AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v2.3.1.9		
🗠 🐨 Протокол Интернета (ТСР/ІР) 🗩 💻		
Установить Удалить Свойства		
Описание		
Протокол ТСР/IР - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.		
 При подключении вывести значок в области уведомлений Уведомдять при ограниченном или отсутствующем подключении 		
ОК Отмена		

6. Введите в указанные поля Ваш IP - адрес, маску подсети и IP - адрес основного шлюза. Затем введите адреса DNS - серверов (83.243.64.1 и 83.243.65.2)

(Внимание!!! маска подсети - 255.255.252.0)

бщие	
Тараметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры Р можно получить у сетевого администратора.	
С Получить IP-адрес автоматически	Ваш IP-адрес
- 🤨 Использовать следующий IP-адрес:	
IP-agpec:	
Маска подсети: 255 . 255 . 252 . 0	ваш п-адрес шлюза
Основной шлюз: 10 .	
С Получить адрес DNS-сервера автоматически	
- 🚱 Использовать следующие адреса DNS-серверов:	
Предпочитаемый DNS-сервер: 83 . 243 . 64 . 1	
Альтернативный DNS-сервер: 83 . 243 . 65 . 2	
Дополнительно	

7. Нажмите «ОК».

Свойства: Протокол Интернета (ТС	P/IP)	? ×	
Общие			
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.			
Получить IP-адрес автоматичес	Получить IP-адрес автоматически		
Оспользовать следующий IP-а	црес:		
<u>I</u> P-адрес:	10 .000 .000 .000		
<u>М</u> аска подсети:	255 . 255 . 252 . 0		
Основной шлюз:	10 . 000 . 000 . 000		
С Получить адрес DNS-сервера автоматически			
 Использовать следующие адре 	еса DNS-серверов:		
Предпочитаемый DNS-сервер:	83 . 243 . 64 . 1		
Альтернативный DNS-сервер:	83 . 243 . 65 . 2		
	Дополнителы	но	
		ена	

8. Нажмите «ОК».

上 Подключение по локальной сети - свойства 👥 🙎 🗙		
Общие Проверка подлинности Дополнительно		
Подключение через:		
🕮 3Com 3C920B-EMB-W/NM Integrated <u>Н</u> астроить		
Компоненты, используемые этим подключением:		
 Клиент для сетей Microsoft Deterministic Network Enhancer Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro 		
🗆 🚚 Планировщик пакетов QoS 🗾 🗾		
Уст <u>а</u> новить <u>У</u> далить Сво <u>й</u> ства		
Описание Позволяет данному компьютеру получать доступ к ресурсам в сети Microsoft.		
 При подключении вывести значок в области уведомлений Уведомдять при ограниченном или отсутствующем подключении 		
ОК Отмена		

9. Нажмите «Закрыть».

🚣 Состояние Подключение по	локальной сети 🛛 🔋 🗙
Общие Поддержка	
Подключение	
Состояние:	Подключено
Длительность:	1 день 02:01:56
Скорость:	100.0 Мбит/с
Активность	
Отправлено ——	🛃 — Принято
Пакетов: 837 041	920 854
Свойства Отключить	
	Закрыть